

# Movable Type 8 Manual

Movable Type 8 マニュアル

## 目次

- スタートガイド
- 導入ガイド
- 操作ガイド
- 管理者ガイド
  - サイト管理
    - サイト管理の概要
    - 新しいサイトを作成する
    - サイトの一覧を確認する
    - サイトを他のサイトに移動する
    - サイトを削除する
    - サイトを複製する
    - サイトのテンプレートを初期化する
    - サイトのエクスポストとインポート
    - サイトをエクスポストする
    - サイトをインポートする
  - ダイナミックブリッキングを利用する
  - ダイナミックブリッキングを利用する準備
  - ダイナミックブリッキングを有効にする
  - ダイナミックブリッキングの最適化オプションを設定する
- サイトの設定
  - サイトの基本情報を設定する
  - サイトの URL とパスを設定する
  - 機能管理を設定する
  - アップロードの基本情報を設定する
  - 外部サービスとの連携を設定する
  - Data API を設定する
  - コンテンツ作成の基本情報を設定する
  - コメント機能の基本情報を設定する
  - コメント認証に関する設定
  - Google アナリティクス 4 (GA4) と連携させる
  - コンテンツの更新時に再構築をおこなう
- サイトのカスタムフィールド
  - サイトで利用するカスタムフィールドを作成する
  - サイトのカスタムフィールドに値を設定する
  - サイトのカスタムフィールドを利用する
- MTブロックエディタ
  - MTブロックエディタの使い方
  - カスタムブロックの管理
    - カスタムブロックを作成する
    - カスタムブロックの一覧を確認する
    - カスタムブロックの書き出しと読み込み
  - カスタムスクリプトの仕様
    - カスタムブロック機能を活用して高機能な Markdown を利用する
  - MTブロックエディタのプリセットの作成と設定
- [MTA] LDAP 連携
  - LDAP 連携の概要
  - Net::LDAP をインストールする
  - LDAP を利用してユーザーとグループを管理する
  - ディレクトリサービスと同期する
- ユーザーとグループの管理
  - ユーザーの管理
    - ユーザー管理の概要
    - ユーザーを作成する
    - ユーザーの一覧を確認する
    - ユーザー情報を編集する
    - ユーザーのステータスを変更する
    - ユーザーを削除する
    - ユーザーのパスワードを再設定する
    - ユーザーアカウントのロックを解除する
    - プロフィール画像を設定する
- [MTA] CSV によるユーザーの

## 不正サインインに対してアカウントをロックする

最終更新日: 2023.10.25

### アカウントロックの設定

Movable Type にサインインする時に、一定の回数以上、ユーザー名とパスワードを間違えると、ユーザーのアカウントがロックされます。これにより、ユーザーアカウントへの不正アクセスなどを防止します。

管理画面 (mt.cgi)、コメント認証 (mt-comment.cgi) へのサインインが対象となります。ただし、外部認証によるサインインは対象に含まれません。

#### ロックアウトされる条件

標準の設定では、以下の条件で管理画面へのサインインをロックアウトします。

- ある特定の MT ユーザーが、**1800 秒間** に、**6 回以上** サインインに失敗した場合、そのユーザーのサインインを **1800 秒間** 禁止します。
- 同一 IP アドレスから、**1800 秒間** に、**10 回以上** サインインに失敗した場合、その IP アドレスからのアクセスを **1800 秒間** 禁止します。

#### ロックアウト条件の変更

ロックアウトの条件は、管理画面と環境変数で変更することが可能です。管理画面では、以下の手順で変更します。

- ナビゲーションから **[システム]** を選択する
- サイドバーメニュー **[設定]** - **[全般]** を選択する
- [アカウントロックの設定]** 項目を設定する

設定項目は以下の通りです。

- 通知メール受信者**  
通知メールを受信するシステム管理者を設定します。受信者が設定されていない場合は、システムのメールアドレス宛に通知します。

- ユーザーのロック方針**  
指定した秒数の間に、指定回数以上のサインイン失敗があったアカウントをロックします。

- IPアドレスのロック方針**  
指定した秒数の間に、指定回数以上のサインイン失敗がおこなわれた IP アドレスをロックします。加えて、ロックしない IP アドレスをホワイトリスト形式で指定できます。IPアドレスの指定方法は以下を参考してください。

- IP アドレスの入力例
  - 192.169.10.22
  - 192.169.10.22,192.169.10.23
  - 192.169.10.22/29

#### ロックアウトの解除

アカウントがロックされると、ロックされたユーザーアカウントのメールアドレスと、システム管理者に通知メールが届きます。ロックを解除するためには、以下の3通りの方法があります。

- ロックされたユーザーあるいはシステム管理者に送信された、通知メールに記載された URL にアクセスして、アカウントのロックを解除します。
- ユーザーのロック、および IP アドレスのロックは、ロック後に一定の期間が経過すると自動で解除されます。最後に失敗したサインインから、**ユーザーのロック方針** あるいは **IP アドレスのロック方針** で指定した秒数が経過すると、ロックは自動的に解除されます。
- システム管理者として管理画面にサインインし、ページ上部のナビゲーションから **[システム]** を選択します。サイドメニューから **[ユーザー]** - **[一覧]** を選択します。ユーザーの一覧画面で、フィルタから **[アカウントがロックされているユーザー]** を選択します。ユーザーを選択して、**[ロック解除]** ボタンをクリックします。

#### 環境変数の追加

認証ロックアウトの設定は以下の環境変数から可能です。

- UserLockoutLimit
- UserLockoutInterval
- IPLockoutLimit
- IPLockoutInterval
- LockoutIPWhitelist
- LockoutNotifyTo
- LockoutExpireFrequency

## リファレンス

- テンプレートタグ
- グローバルモディファイア
- 環境変数
- 製品別マニュアル
  - Movable Type 9
  - Movable Type 8
  - Movable Type クラウド版
  - Movable Type Advanced
  - Movable Type AMI 版
  - Movable Type Premium ☑
  - Movable Type.net ☑
  - マニュアル TOP

## 旧バージョン

- Movable Type 7.x
- Movable Type 6.x
- Movable Type Advanced 6.x

## リリースノート

- 2026.02.04  
Movable Type 8.0.9 リリースノート
- 2026.02.04  
Movable Type Premium 2.14 リリースノート
- 2026.02.04  
クラウド版 Movable Type Premium 9.1.0 リリースノート
- 2026.02.04  
Movable Type Premium 9.0.6 リリースノート
- 2026.02.04  
Movable Type 8.8.2 リリースノート
- リリースノート TOP

<b>管理</b>
ユーザー情報を CSV ファイルに一括出力する
ユーザーを CSV ファイルで一括登録する
ユーザーを CSV ファイルで一括更新する
ユーザーを CSV ファイルで一括削除する
<b>グループの管理</b>
グループ管理の概要
グループの一覧を確認する
グループの情報を編集する
グループのステータスを変更する
グループを作成する
グループを削除する
グループにメンバーを追加する
グループからメンバーを削除する
<b>権限とロールの管理</b>
ユーザーの権限とロールの概要
ロールを作成する
ロールの一覧を確認する
ロールを編集する
ロールを削除する
ユーザーのサイト権限を管理する
ユーザーのシステム権限を管理する
<b>ユーザーのカスタムフィールド</b>
ユーザーが利用するカスタムフィールドを作成する
ユーザーのカスタムフィールドに値を設定する
ユーザーのカスタムフィールドを利用する
カスタムフィールドの制限事項
<b>システム管理</b>
システム概要を確認する
システムに関する設定
システムのメール設定をする
パフォーマンスログを設定する
更新履歴の利用をシステムレベルで設定する
サイトの制限を設定する
フィードバックの受付をシステムレベルで設定する
不正サインインに対してアカウントをロックする
アップロードされた画像の品質変更を設定する
外部サービス連携の基本情報を設定する
Data API を設定する
PSGI プロセスの再起動
ユーザーに関する設定
外部からのユーザー登録についてシステムレベルで設定する
ユーザーパスワードの検証ルールを設定する
多要素認証のルールの設定をする
新しいユーザーの初期設定を設定する
<b>プラグインに関する設定</b>
導入されているプラグインの一覧を確認する
プラグインを有効 (無効) にする
プラグインの設定をする
<b>ログの確認</b>
システムのログを確認する
サイトのログを確認する
ログをエクスポートする
ログをクリアする
システムログの種類と内容
ライセンス情報を確認する
<b>[MTA][CLOUD]サーバー配信</b>
サーバー配信とは
サーバー配信方法の種類
サーバー配信設定の一覧を確認する
新しいサーバー配信設定を作成する
登録済みのサーバー配信設定を複製する
サーバー配信設定を編集する
サーバー配信設定を削除する
サーバー配信を実行する
サーバー配信の制限事項
前回のサーバー配信結果を削除する
サーバー配信履歴を確認する
サーバー配信履歴をダウンロードする
サーバー配信履歴を消去する
サーバー配信のバックグラウンドジョブを確認する

MTを知る

- ブログ
- 関連用語
- ユーザーグループ
- プロダクト・ライフサイクルポリシー
- リリースノート
- サイトマップ

Movable Type News [🔗](#)  
メールマガジン登録 [🔗](#)  
入替費表 [🔗](#)



MTを使う

- Movable Type マニュアル
- Movable Type クラウド版 下ドキュメント
- Movable Type Advanced 下ドキュメント
- 開発者ポータル
- リファレンス
- 動作環境
- Movable Type セキュリティ対策ガイド

ブラダイン・テーマ デイレクトリ [🔗](#)  
MT Hub(運営: Mixed社) [🔗](#)

MTを導入する

■ 利用許諾

- Movable Type 製品案内 [🔗](#)
- ライセンス購入・価格 [🔗](#)
- 30日間無料トライアル [🔗](#)
- 開発者ライセンス [🔗](#)
- 個人無償版ダウンロード [🔗](#)

